



0xC00D1199: Не удается воспроизвести файл

Проигрывателю Windows Media не удастся воспроизвести файл. Это сообщение об ошибке может появляться по одной из следующих причин.

- Этот тип файла не поддерживается проигрывателем. Далее в таблице приведены типы файлов, которые поддерживает проигрыватель. Если тип файла, который вы воспроизводите, указан в этой таблице, то, возможно, файл был закодирован с помощью кодека, не поддерживаемого проигрывателем Windows Media. В этом случае проигрывателю Windows Media не удастся воспроизвести этот файл.
- Тип файла поддерживается проигрывателем, но файл был сжат с помощью кодека, который не поддерживается проигрывателем.
- Тип файла поддерживается, но используемый способ воспроизведения не поддерживается проигрывателем. Например, вы могли перетащить файл DVD с расширением VOB с диска DVD на значок **проигрывателя Windows Media**. Еще одним примером является попытка открытия файла VOB с помощью команды **Открыть** в меню **Файл**.
- Предпринята попытка воспроизведения одной части составного файла. Объедините файлы с помощью программы чтения новостей или другой программы, а затем повторите попытку.

Типы (форматы) файлов, поддерживаемые проигрывателем Windows Media, перечислены в следующей таблице.

Тип файла (формат)	Расширение имени файла
Воспроизведение музыкальных компакт-дисков (аудио компакт-диск)	CDA
Звук в формате AIFF	AIF, AIFC и AIFF
Windows Media (файлы аудио и видео)	ASF, ASX, WAX, WM, WMA, WMD, WMP, WMV, WMX, WPL и WVX
Windows (файлы аудио и видео)	AVI и WAV
Обложки проигрывателя Windows Media	WMZ
MPEG (Moving Picture Experts Group)	MPEG, MPG, M1V, MP2, MPA, MPE, MP2V* и MPV2
MIDI (Musical Instrument Digital Interface)	MID, MIDI и RMI
AU (UNIX)	AU и SND
MP3	MP3 и M3U
Видео на DVD	VOB
Macromedia Flash	SWF

*Чтобы можно было воспроизводить файлы формата MP2V, на компьютере должен быть установлен программный или аппаратный DVD-декодер.

Примечания

- Для воспроизведения дисков DVD необходимо установить на компьютере дисковод для дисков DVD, а также программный или аппаратный DVD-декодер. Если совместимый DVD-декодер не установлен, команды, параметры и элементы управления проигрывателя, связанные с воспроизведением дисков DVD, не отображаются, и воспроизведение дисков DVD в этом случае невозможно. По умолчанию DVD-декодер не устанавливается в системе Windows. Дополнительные сведения о DVD-декодерах можно найти в справочной системе Windows.
- Воспроизведение дисков DVD возможно только в определенных версиях Windows.

Код ошибки = 0xC00D1199, код состояния = 0x00000000

[Веб-справка](#)

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2000-2002. Все права защищены.